

名刺ファイリング^{v13.0}PRO

簡単操作マニュアル

-スマートフォン連携-

やさしく名刺ファイリング PRO v.13.0 簡単操作マニュアル

-スマートフォン連携-

目 次

	ページ
1. はじめに.....	3
2. スマートフォン・タブレットとの連携.....	4
3. 「やさしく名刺ファイリング Mobile (LE)」を利用する	5
3-1. 「Gmail連絡先」同期方法	6
3-2. 「Wi-Fi同期」方法	16
4. 「やさしく名刺ファイリングビューワー」を利用する.....	20
4-1. USB経由でのデータ転送.....	20
4-2. Wi-Fi経由でデータ転送.....	26


1. はじめに

本マニュアルでは、基本的な操作方法のみを説明しています。

さらに詳しい操作方法をご覧になりたい場合は、オンラインマニュアル、または、ヘルプをご覧ください。

PC 側やさしく名刺ファイリング PRO v.13.0

オンラインマニュアルとヘルプは、「やさしく名刺ファイリング PRO v.13.0」の「マニュアル」メニュー、また「ヘルプ」メニューの「やさしく名刺ファイリング ヘルプ」からご覧頂けます。



スマートフォン側アプリ

Android 版の場合には、「メニュー」ボタン→「ヘルプ」、iPhone 版の場合には、「設定/機能」ボタン→「ヘルプ」からご覧ください。

2. スマートフォン・タブレットとの連携

スマートフォン・タブレットでデータを閲覧するためのアプリは 2 種類あります。

「やさしく名刺ファイリング Mobile LE」製品

- ・やさしく名刺ファイリング Mobile LE for iPhone
- ・やさしく名刺ファイリング Mobile LE for Android
- ・やさしく名刺ファイリング HD LE for iPad

「やさしく名刺ファイリングビューワー」製品

- ・やさしく名刺ファイリング ビューワー for iPhone
- ・やさしく名刺ファイリング ビューワー for Android
- ・やさしく名刺ファイリング ビューワー HD for iPad

●機能の違い

	やさしく名刺ファイリング Mobile LE	やさしく名刺ファイリング ビューワー
PC 版「やさしく名刺ファイリング」との連携	<ul style="list-style-type: none"> ・Gmail 経由 ・Wi-Fi 経由 	<ul style="list-style-type: none"> ・USB経由 <ul style="list-style-type: none"> iPhone: iTunes使用 Android: SDカード使用 ・Wi-Fi 経由
転送方法	同期	転送(追加/上書き)
登録件数	最大 5000 件	最大 4000 件(両面データの場合 2000 件)
一回の転送件数	<ul style="list-style-type: none"> ・同期用データベース内 ＜Gmail 同期＞ PC 側 500 件/アプリ側 100 件ずつ ＜Wi-Fi 同期＞ 1 度に同期可能 	<ul style="list-style-type: none"> ・転送するレコードを選択可能
アプリ上でのデータ修正	○	×(閲覧のみ)
アプリからのデータ登録	○(手入力/カメラ撮影)	×
価格	PC 版1ライセンスにつき1台分無料 (PC 版の認証キーを登録) 追加: 1 台につき 1800 円(Gmail 同期のみ)※1	350 円※1
提供方法	App Store/Google Play よりアプリをダウンロード	

※1 無料アプリは、機種変更が可能です。有料アプリは、Android⇄iPhone 機種変更はできません。

上記仕様は変更される場合があります。

3. 「やさしく名刺ファイリング Mobile (LE)」を利用する

「やさしく名刺ファイリング Mobile (LE)」では、パソコン上で管理している名刺データベースをスマートアプリと同期させて、名刺データを閲覧・修正・追加することができます。

- 同期方法には、「Gmail 連絡先」同期、「Wi-Fi 接続」同期の2種類があります。
- LE 版を使用するには、PC 版やさしく名刺ファイリングの認証キーが必要です。
(PC 版認証キー 1ライセンスにつき iPhone/iPad/Android のいずれか1つが利用可能です)

<アプリインストール>

スマートフォン・タブレットのいずれか 1 つに最新アプリケーション(無償)をインストールします。
アプリケーションは、App Store/Google Play からダウンロードしてください。

- ・やさしく名刺ファイリング Mobile LE for iPhone
- ・やさしく名刺ファイリング Mobile LE for Android
- ・やさしく名刺ファイリング HD LE for iPad



インストールが完了しましたら、アプリのアイコンをタップし、「認証」を行います。

Android

PC 版「やさしく名刺ファイリング PRO」の認証キー(5桁-8桁-5桁)を登録します。




図 3-1



iPhone iPad

PC 版「やさしく名刺ファイリング PRO」認証キー(5桁－8桁－5桁)を3つに分割し、

①アプリ ID ②ユーザーID ③パスワード の段にそれぞれ入力します。




入力後、[認証]ボタンタップでアプリケーションを使用することが可能となります。

3－1. 「Gmail 連絡先」同期方法

やさしく名刺ファイリング PRO のデータベース(「Gmail 連絡先」データベースのみ)を Google 社のクラウドサービス「Gmail」の連絡先と同期します。Gmail 連絡先を経由してスマートフォンアプリ「やさしく名刺ファイリング Mobile (LE)」(端末1台のみ)と同期させることができます。

※



※プロキシ環境でネットワークを利用されておりますと、同期できない場合があります。

<準備>

事前に Google アカウント(Gmail アドレス)をご用意ください。

(Google アカウントの取得方法は、Google にご確認ください。)


<PC 側での操作：やさしく名刺ファイリング PRO >

PC 版「やさしく名刺ファイリング PRO」のデータベース（「Gmail 連絡先」データベースのみ）を Google 社のクラウドサービス Gmail 内「連絡先」と同期します。

1. <準備>

※初回のみを設定(1.-3.)をします。

「ツール」メニューから「環境設定」を選択し、「Gmail 連絡先同期」にある「設定する」ボタンをクリックします。




2. Google のログイン画面が表示されるので、同期する Google アカウントのユーザー名（メールアドレス）とパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックします。



続けてアクセス許可の画面が表示されますので、「承認する」ボタンをクリックします。



3. 環境設定パネルの「Google アカウント名」が設定されたことを確認してください。



4. <通常の操作>

転送したい名刺レコードを「Gmail連絡先」フォルダに登録します。



● ヒント ●

既に他のデータベースに入っているレコードを転送したい場合は、「Gmail連絡先」にレコードを移動またはコピーしてください。

<ドラッグアンドドロップでの移動>

※下記の図は、「名刺」フォルダから、「Gmail連絡先」フォルダへデータを移動させる例です。

・移動したいレコードを選択します(チェックをつけます)。



※表示エリアに表示されたすべてのレコードを選択する場合は、リスト表示エリアのツールバーで「すべて選択」ボタンをクリックします。



※すべての選択を解除する場合は、リスト表示エリアのツールバーで「すべて選択解除」ボタンをクリックします。



・「Gmail 連絡先」データベースフォルダ上にドラッグ（クリックしたまま移動）し、ドロップ（離す）すると、レコードが移動します。

※なお、「Ctrl」キーを押したままドラッグすると、レコードがコピーされます。



※登録可能なレコード数は最大 5000 件までとなります。（「ごみ箱」のレコードもカウント対象となります。）

5. フォルダツリーで「Gmail 連絡先」データベースを選択し、操作ツールバーの「Gmail 同期」ボタンをクリックします。




6. 「Gmail 連絡先 同期」ダイアログが表示されますので、同期処理の内容を確認します。

「Gmail 連絡先」

Google側「Gmail 連絡先」で、追加・更新・削除が必要なデータ件数と各データの内容が表示。

「やさしく名刺ファイリング PRO」

やさしく名刺ファイリング側で必要な処理内容が表示。



※一度に同期可能なデータ件数は最大 500 件までとなり、500 件の同期にかかる時間の目安は約 1 時間程度です(ご使用のパソコンにより時間は異なります)。

7. 「同期」ボタンをクリックすると、PC 側「やさしく名刺ファイリング」と Gmail「連絡先」の同期作業が開始されます。

<クラウド上での操作：Gmail 連絡先でのデータ確認>


同期されたデータを確認できます。(確認のみとなりますので、必要に応じて行ってください)

8. Web ブラウザを起動し、Gmail にログインします。

①ログイン後の画面で「Gmail」をクリックし、メニューから「連絡先」を選択します。



②グループリストで「やさしく名刺ファイリング」を選択してください。



③一覧表示されたデータをクリックして詳細内容を確認します。

画像については、Google 社の写真共有サービス Picasa (ピカサ) にランダムにアップロードされますので、「表面画像」項目右端の「リンク」(表示)をクリックしてご確認ください。

(ここでは、画像の修正・削除は行わないでください。)



！ 注意 ！

- Gmail 連絡先 Web ページでは、レコード追加はしないでください。
同期処理が正しくできなくなります。
- 同期処理で問題が発生している場合は、PC 側「やさしく名刺ファイリング PRO」「ツール」-「環境設定」-「Gmail 連絡先同期」にある「同期レコードの削除」ボタンを実行して同期をやり直してください。

＜スマートフォン・タブレット側での操作＞

PC 側「やさしく名刺ファイリング」から Gmail「連絡先」に同期したデータを、スマートフォン・タブレット側に取り込みます。また、スマートフォン・タブレット側で登録したデータを Gmail「連絡先」に同期します。

1. ＜準備＞※初回のみのお操作となります

①「やさしく名刺ファイリング Mobile(HD)LE」を起動します。



Android

スマートフォン上の「メニュー」ボタンを押し、「設定/機能」項目をタップします。



「Gmail 連絡先 同期」をタップしてください。

iPhone iPad

画面下にある iPhone:「設定/機能」ボタン、iPad:「設定」ボタンをタップします。



「連携同期」をタップし、iPhone:「連携モード」iPad:「同期設定」で同期方法を選択します。

「Gmail 連絡先 同期」を選択し、「連携設定」をタップします。

②アカウントを設定します。

Android

「同期アカウント選択」が表示されるので、スマートフォンに既に登録されている Google アカウントが表示されますので、同期に使用する Google アカウントを選択してください。

※アカウント未設定の場合・・・

スマートフォン上で、直接アカウントを設定してください。

1.ホーム画面でスマートフォンのメニューアイコンより、設定項目をタップします。

(Android OS 4.0 以上の場合は、「設定」アプリを起動してください。)

2.「アカウントと同期」→「アカウントを追加」→「Google」とタップします。

3.Google アカウント登録のウィザードが開始しますので、それに従って操作してください。

(詳しくはお持ちのスマートフォンメーカーにお問い合わせください。)

iPhone iPad

「アカウント」をタップします。

既に同期に使用する Google アカウントをお持ちの方は、情報入力後、「ログイン」ボタンをタップします。

※アカウント未設定の場合・・・

新規アカウントを作成する場合は、「アカウントを作成」ボタンをタップし、アカウント作成に必要な情報を入力後、「ログイン」ボタンをタップします。

③Google 社の Gmail 連絡先と Picasa へのアクセス許可の説明ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンを押してください。

※アクセスリクエストまたは権限のリクエスト画面が表示されたら、「許可」または「アクセスを許可」ボタンを押してください。

※同期アカウントが設定済みの場合は、この画面は表示されません。

2. <通常の操作>

「同期」項目をタップします。

Android

リスト表示の状態－メニューボタン－「同期」



iPhone iPad

画面下にある iPhone:「設定/機能」iPad:「設定」－「同期」ボタンをタップします。



同期チェックが行われます。

3. 「Gmail 連絡先 同期」画面で同期処理の内容を確認します。

「Gmail 連絡先」欄

Gmail連絡先側に追加・更新・削除する件数が表示されます。

「やさしく名刺ファイリング」欄

アプリ側に追加・更新・削除する件数が表示されます。

Gmail連絡先 同期		
	Gmail連絡先	やさしく名刺 ファイリング
追加件数	1	1
更新件数	0	0
削除件数	1	0

同期

※一度に同期可能なデータ件数は最大 100 件までとなります。
それ以上の場合には、何度か繰り返し同期を行なってください。

4. 「同期」ボタンをタップすると、Gmail「連絡先」とスマートフォン・タブレット側「やさしく名刺ファイリング LE(HD)」の同期作業が開始されます。

3-2. 「Wi-Fi 同期」方法

「やさしく名刺ファイリング PRO」のデータベース(「Wi-Fi 同期」データベースのみ)と Wi-Fi ネットワークを用いて、スマートフォンアプリ「やさしく名刺ファイリング Mobile (LE)」(端末1台分のみ)と同期します。

<準備>

ご利用になるには、スマートフォンと PC 版「やさしく名刺ファイリング PRO v.12.0 (R1e)以上」が、同一のネットワーク(同一の Wi-Fi 環境)に接続されている必要があります。

IP アドレスをご確認ください。

— 例 —

スマートフォン(192.168.10.11)、PC(192.168.10.12)の場合、

両方とも上位 3 桁が同じ 192.168.10.XX なので同一ネットワークです。

※それ以外の場合は、通信確認が必要な場合があります。

！ 注意 ！

スマートフォン設定で「Wi-Fi」がオンになっていることを確認してください。無線 LAN 機器およびスマートフォン上での設定については、各社商品の取扱説明書をご確認ください。

<スマートデバイス側での操作>

1. <初回みの操作>

スマートフォン側で「やさしく名刺ファイリング Mobile LE」を起動します。



Android

「メニュー」ボタン→「設定/機能」をタップします。「Wi-Fi 同期」をタップして「使用する」にチェックを付けます。



iPhone iPad

iPhone:「設定/機能」ボタン iPad:「設定」ボタン→「同期設定」をタップして「Wi-Fi同期」にチェックを付けます。



2. <通常の操作>

「同期」項目をタップします。

Android

起動時のリスト表示画面に戻り、「メニュー」ボタン→「同期」をタップします。



iPhone iPad

iPhone:「設定/機能」ボタン、iPad:「設定」ボタン→「同期」をタップします。



IP アドレスが表示された画面を表示しておきます。

待機中

IPアドレス
192.168.6.1

<PC 側での操作>

1. 転送したい名刺レコードを「やさしく名刺ファイリング」の「Wi-Fi同期」フォルダに登録します。



● ヒント ●

既に他のデータベースに入っているレコードを転送したい場合は、「Wi-Fi同期」にレコードを移動またはコピーしてください。

<ドラッグアンドドロップでの移動>

※下記の図は、「名刺」フォルダから、「Wi-Fi同期」フォルダへデータを移動させる例です。
 ・移動したいレコードを選択します(チェックをつけます)。



※表示エリアに表示されたすべてのレコードを選択する場合は、リスト表示エリアのツールバーで「すべて選択」ボタンをクリックします。




※すべての選択を解除する場合は、リスト表示エリアのツールバーで「すべて選択解除」ボタンをクリックします。




・「Wi-Fi同期」データベースフォルダ上にドラッグ(クリックしたまま移動)し、ドロップ(離す)すると、レコードが移動します。

※なお、「Ctrl」キーを押したままドラッグすると、レコードがコピーされます。




※登録可能なレコード数は最大 5000 件までとなります。(「ごみ箱」のレコードもカウント対象となります。)


2. 操作ツールバーの「スマートフォン」ボタン右の「▼」をクリックして「iPhone/Android」メニューから「やさしく名刺ファイリング Mobile と同期」を選択します。



3. 続けて「スマートフォン」ボタンをクリックします。
4. 設定画面が表示されたら、「IP アドレス」欄に、スマートフォン側で表示されているアドレスを入力し、「接続」ボタンをクリックします。



5. 「Wi-Fi 同期」ダイアログで同期処理の内容を確認します。
 ○「やさしく名刺ファイリング Mobile」欄・・・スマートフォン側への追加・更新・削除件数
 ○「やさしく名刺ファイリング PRO」欄・・・Wi-Fi 同期データベース側への追加・更新・削除件数



6. 「同期」ボタンをクリックしますと同期作業が開始されます。

4. 「やさしく名刺ファイリングビューワー」を利用する

「やさしく名刺ファイリングビューワー」では、パソコン上で管理している名刺データをスマートデバイスに転送して、名刺データを閲覧することができます。

- 転送方法には、「USB ケーブル」経由、「Wi-Fi」接続の2種類があります。
- 転送された名刺データは、一覧表示され、キーワードやフィルタ検索が可能です。
- 同一アカウント内（Apple または Google）であれば、機種・OS の変更後も再インストールしてご利用いただけます。

<アプリインストール>

アプリケーションを、App Store/Google Play からダウンロードしてください。（有料）

- ・やさしく名刺ファイリング ビューワー for iPhone
- ・やさしく名刺ファイリング ビューワー for Android
- ・やさしく名刺ファイリング HD for iPad




4-1. USB 経由でのデータ転送

USB 転送の方法をご紹介します。

<PC 版「やさしく名刺ファイリング PRO」での操作>

1. やさしく名刺ファイリング PRO上で出力するレコードを選択します。

サムネイル、あるいは、リスト上にありますチェックボックスをマウスでクリックし、チェックを付けます。



選択を解除する場合は、再度チェックボックスをクリックしてください。

<input checked="" type="checkbox"/>	斉藤 次郎	メディアドライブ 2007/08/31
<input checked="" type="checkbox"/>	山田 太郎	メディアドライブ 2007/08/31


表示エリアに表示されたすべてのレコードを選択する場合は、リスト表示エリアのツールバーで「すべて選択」ボタンをクリックします。




すべての選択を解除する場合は、リスト表示エリアのツールバーで「すべて選択解除」ボタンをクリックします。



2. 「スマートフォン」ボタン右側の「▼」をクリックし、「Android」または「iPhone」→「やさしく名刺ファイリングビューワーへ転送」を選択しておきます。



3. 「スマートフォン」ボタンをクリックします。



4. 「Android へ転送」または「iPhone へ転送」画面が表示されます。「追加転送」か「上書き転送」を選択してください。
 - ・追加転送 → 現在、スマートフォンアプリ上にあるデータに追加して転送されます。
 - ・上書き転送 → 現在、スマートフォンアプリ上にあるデータを削除し、上書き転送します。

Android

Androidへ転送

追加転送

選択したレコードを追加転送(12件)

Androidへ未転送のレコードを全て追加転送(0件)

上書き転送

選択したレコードとAndroidへ転送済みのレコードを上書き転送(12件)

※ やさしく名刺ファイリング ビューワー 1.0.4以降をご使用ください

※ 合計数が4000件を超える場合は全て登録されません

キャンセル

iPhone

iPad

iPhoneへ転送

追加転送

選択したレコードを追加転送(3件)

iPhoneへ未転送のレコードを全て追加転送(11件)

上書き転送

選択したレコードとiPhoneへ転送済みのレコードを上書き転送(5件)

※ やさしく名刺ファイリング ビューワー 1.1.4以降をご使用ください

※ 合計数が4000件を超える場合は全て登録されません

キャンセル

5. 「転送選択」画面が表示されるので、「USB 接続で名刺データを転送する」をクリックします。


転送選択

スマートフォンへの名刺データ転送方法を選択して下さい。


WiFiで名刺データを転送する

USB接続で名刺データを転送する

6. データの作成場所を確認し、「名刺データ作成」ボタンをクリックします。
作成場所を変更する場合は、「参照」ボタンを押します。(デスクトップに変更すると分かりやすいでしょう)



7. 転送が完了しましたら、名刺データを確認してください。
※転送ファイルが作成されると、PC 側レコード情報内「その他」-「Android へ転送」または「iPhone へ転送」項目にチェックがつきます。
(未転送にもどしたい場合は、手動でチェックを外すことも可能です。)



※転送できるデータは最大 4000 件(画像片面のみの場合。両面画像を登録する場合は 2000 件以内にしてください。)

※転送時間は 1 時間程度となります。

<PC 上での操作>

8. 手順 6 の作成場所に「名刺データ(.dat)」ファイルが保存されます。

※デフォルトでは以下となります。

C:\Users\%(ユーザー名)\Documents\mediadrive\やさしく名刺ファイリング PRO User Data 内



9. パソコンとスマートフォンを USB ケーブルで接続します。

Android

スマートフォンを、マウントします。

※マウントとは、PC にリムーバブルディスクとして認識させることです。

(マウント方法が不明な場合には、スマートフォンの取り扱い説明書をご覧ください。)


iPhone

iPad

パソコンと iPhone/iPad を USB ケーブルで接続し、パソコン側で、iTunes を起動します。

iTunes 画面左側「デバイス」欄に表示されている端末名を選択します。

※下記は「aaa」という名前の iPhone の例です。



10. 「名刺データ(.dat)」をスマートフォン側にコピーします。

Android

PC 上に、スマートフォンがリムーバブルディスクとして表示されるので、クリックで開き、「名刺データ.dat」ファイルをリムーバブルディスクの直下にコピーしてください。

※スマートフォンを接続すると、フォルダが2つに分かれる機種があります。その場合には、本体側フォルダにコピーしてください。不明な場合には、両フォルダにコピーしてみてください。(インポート後、名刺データ.dat は削除してください。)

iPhone


iPad

画面上部に表示された「App」をクリックします。




画面下部の「名刺ビューワー」アイコンを選択し、右横の「書類」欄に、「名刺データ.dat」ファイルをドラッグアンドドロップでコピーしてください。

App



名刺ビューア の書類



<スマートフォン上での操作>


1. スマートフォン側で、「やさしく名刺ファイリング ビューワー」を起動します。

Android

画面下にある「転送」ボタンをタップします。



「インポート」ボタンをタップしますと、転送が開始されます。



転送が完了しましたら、名刺データを確認してください

iPhone


iPad

iPad 側で、「やさしく名刺ファイリング ビューワー」を起動します。

画面下にある「転送」ボタンをタップし、転送画面を表示します。



※表示画面が Wi-Fi 転送の場合は、右上の「USB 転送」ボタンをタップします。



2. 「インポート」ボタンをタップしますと、転送が開始されます。
転送が完了しましたら、名刺データを確認してください。

4-2. Wi-Fi 経由でデータ転送

Wi-Fi 転送の方法をご紹介します。

<準備>

ご利用になるには、スマートフォンと PC 版「やさしく名刺ファイリング PRO」が、同一のネットワーク（同一の Wi-Fi 環境）に接続されている必要があります。

IP アドレスをご確認ください。

— 例 —

スマートフォン(192.168.10.11)、PC(192.168.10.12)の場合、

両方とも上位 3 桁が同じ 192.168.10.XX なので同一ネットワークです。

※それ以外の場合は、通信確認が必要な場合があります。

<スマートデバイス側での操作>

転送設定をします。

！注意！

スマートフォン設定で「Wi-Fi」がオンになっていることを確認してください。無線 LAN 機器およびスマートフォン上での設定については、各社商品の取扱説明書をご確認ください。

Android

Android スマートフォン側で「やさしく名刺ファイリング ビューワー」を起動します。
「転送」→「Wi-Fi で転送」をタップし、転送画面を表示しておきます。



待機中

IPアドレス

192.168.6.231

「やさしく名刺ファイリング」で「スマートフォン」ボタンを押し、「WiFiで名刺データを転送する」ボタンを押し、上記IPアドレスを入力し、転送開始ボタンを押してください。

iPhone


iPad

iPhone・iPad 側で「やさしく名刺ファイリング ビューワー」を起動します。
画面下にある「転送」ボタンをタップして転送画面を表示しておきます。
(画面が USB 転送の場合は、右上の「Wi-Fi 転送」ボタンをタップします。)




<PC 版「やさしく名刺ファイリング PRO」での操作>

1. やさしく名刺ファイリング PRO上で出力するレコードを選択します。
サムネイル、あるいは、リスト上にありますチェックボックスをマウスでクリックし、チェックを付けます。



選択を解除する場合は、再度チェックボックスをクリックしてください。




表示エリアに表示されたすべてのレコードを選択する場合は、リスト表示エリアのツールバーで「すべて選択」ボタンをクリックします。




すべての選択を解除する場合は、リスト表示エリアのツールバーで「すべて選択解除」ボタンをクリックします。



2. 「スマートフォン」ボタン右側の「▼」をクリックし、「Android」または「iPhone」→「やさしく名刺ファイリングビューワーへ転送」を選択しておきます。



3. 「スマートフォン」ボタンをクリックします。



4. 「Android へ転送」または「iPhone へ転送」画面が表示されます。「追加転送」か「上書き転送」を選択してください。

- ・追加転送 →現在、スマートフォンアプリ上にあるデータに追加して転送されます。
- ・上書き転送 →現在、スマートフォンアプリ上にあるデータを削除し、上書き転送します。

Android

Androidへ転送

追加転送

☒ 選択したレコードを追加転送(12件)
☐ Androidへ未転送のレコードを全て追加転送(40件)

上書き転送

選択したレコードとAndroidへ転送済みのレコードを上書き転送(12件)

※ やさしく名刺ファイリング ビューワー 1.0.4以降をご使用ください
※ 合計数が4000件を超える場合は全て登録されません

キャンセル

iPhone

iPad

iPhoneへ転送

追加転送

☒ 選択したレコードを追加転送(3件)
☐ iPhoneへ未転送のレコードを全て追加転送(11件)

上書き転送

選択したレコードとiPhoneへ転送済みのレコードを上書き転送(5件)

※ やさしく名刺ファイリング ビューワー 1.1.4以降をご使用ください
※ 合計数が4000件を超える場合は全て登録されません

キャンセル

「転送選択」画面が表示されるので、「Wi-Fi で名刺データを転送する」ボタンをクリックします。


転送選択(追加)

スマートフォンへ名刺データ転送方法を選択して下さい。

WiFiで名刺データを転送する

USB接続で名刺データを転送する

5. 「IP アドレス」に iPhone/Android スマートフォン側に表示されている番号を入力し、「転送開始」ボタンをクリックします。



6. 転送が完了しましたら、名刺データを確認してください。
※転送ファイルが作成されると、PC 側レコード情報内「その他」タブ「Android へ転送」または「iPhone へ転送」項目にチェックがつきます。

未転送に戻したい場合は、手動で外すことも可能です。



※転送できるデータは最大 4000 件(画像片面のみの場合。両面画像を登録する場合は 2000 件以内にしてください。)

※転送時間は 1 時間程度となります。